


Firewall instellen

Alleen van toepassing op King netwerkinstallatie (client/server) met TCPIP protocol.


Een firewall beschermt uw netwerk tegen virussen en hackers. In eerste instantie blokkeert deze firewall echter ook de communicatie tussen King-client en King-server, waardoor King niet meer werkt. Ook bij een nieuwe King-installatie moet u rekening houden met een bestaande *firewall*.

In dit document wordt beschreven hoe u King kunt gebruiken in combinatie met een *firewall*. De firewall blijft dan actief, maar u opent alleen de poort die gebruikt wordt voor de communicatie tussen King-server en King-client. Standaard wordt poort 2638 gebruikt. Deze procedure is als volgt:

1. Zorg ervoor dat u beschikt over Administrator-rechten
2. Ga naar de pc die dienst doet als King-server
3. Klik op de *Start*-knop van Windows
4. Ga naar *Configuratiescherm / Control Panel*
5. De volgende stap is afhankelijk van uw besturingssysteem:
 - Werkt u met Vista, dan kiest u bij *Beveiliging* voor *Een programma via Windows Firewall toestaan* (bij *klassieke weergave* kiest u voor *Windows Firewall* en vervolgens, linksboven in het scherm, voor *Een programma via Windows Firewall toestaan*). Ga door naar stap 6;
 - Gebruikt u XP, dan kiest u voor *Netwerk- en Internetverbindingen / Network and Internet Connections* en vervolgens voor *Windows Firewall*. Het volgende venster wordt dan geopend:



- Klik op de tab *Uitzonderingen / Exceptions*
- Selecteer *Bestands- en printerdeling / File and Printer Sharing*



6. Klik op de knop *Poort toevoegen...* / *Add Port...*



7. Bij *Naam* / *Name* vult u *Asa8srvTCP* in
8. Bij *Poortnummer* / *Port Number* 2638
9. Selecteer *TCP*
10. Klik op de knop *Bereik wijzigen...* / *Change scope...*



11. In dit venster geeft u aan welke computers met uw server een connectie mogen maken. Wij kiezen voor *Alleen dit netwerk (subnet) / My Network (subnet) only*, dit betekent dat alleen King-clients binnen uw netwerk (subnet) met de King-server connectie mogen maken
12. Klik op OK, totdat u terugkeert in de tabkaart *Uitzonderingen / Exceptions*.
13. Klik weer op *Poort toevoegen... / Add Port...*
14. Bij *Naam / Name* vult u *Asa8srvUDP* in
15. Bij *Poortnummer / Port Number* 2638
16. Selecteer *UDP*
17. Klik op *Bereik wijzigen... / Change scope...*
18. Kies *Alleen dit netwerk (subnet) / My Network (subnet) only*
19. Klik op OK totdat u programma *Windows Firewall* hebt afgesloten.