

King en Windows XP SP2

Alleen van toepassing op King netwerkinstallatie (client/server) met TCPIP protocol.


Als u Service Pack 2 (SP2) van Windows XP installeert, wordt automatisch de in Windows XP ingebouwde *firewall* ingeschakeld. Een firewall beschermt uw netwerk tegen virussen en hackers. In eerste instantie blokkeert deze firewall echter ook de communicatie tussen King-client en King-server, waardoor King niet meer werkt.

In dit document wordt beschreven hoe u King kunt gebruiken in combinatie met Windows XP SP2. Er zijn twee mogelijkheden:


I. Poort openen

Dit is eigenlijk de enige goede oplossing. De firewall blijft dan actief, maar u opent alleen de poort die gebruikt wordt voor de communicatie tussen King-server en King-client. Standaard wordt poort 2638 gebruikt. Deze procedure is als volgt:

- Zorg ervoor dat u beschikt over Administrator-rechten
- Ga naar de pc die dienstdoet als King-server
- Klik op de knop Start
- Ga naar Configuratiescherm / Control Panel
- Kies voor Netwerk- en Internetverbindingen / Network and Internet Connections
- Kies voor Windows Firewall:



- Ga naar tabblad Uitzonderingen / Exceptions
- Selecteer Bestands- en printerdeling / File and Printer Sharing



- Klik op Poort toevoegen... / Add Port...



- Bij Naam / Name vult u Asa8srvTCP in
- Bij Poortnummer / Port Number 2638
- Selecteer TCP
- Klik op Bereik wijzigen... / Change scope...



- In dit venster geeft u aan welke computers met uw server een connectie mogen maken. Wij kiezen voor Alleen dit netwerk (subnet) / My Network (subnet) only, dit betekent dat alleen King-clients binnen uw netwerk (subnet) met de King-server connectie mogen maken
- Klik op OK, totdat u terugkeert in de tabkaart Uitzonderingen / Exceptions.
- Klik weer op Poort toevoegen... / Add Port...
- Bij Naam / Name vult u Asa8srvUDP in
- Bij Poortnummer / Port Number 2638
- Selecteer UDP
- Klik op Bereik wijzigen... / Change scope...
- Kies Alleen dit netwerk (subnet) / My Network (subnet) only
- Klik op OK totdat u programma Windows Firewall hebt afgesloten.

II. Firewall uitschakelen

Als de eerste methode niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u overwegen om de hele firewall (tijdelijk) uit te schakelen, en wel als volgt:

- Zorg ervoor dat u beschikt over Administrator-rechten
- Ga naar de pc die dienstdoet als King-server
- Klik op de knop Start
- Ga naar Configuratiescherm / Control Panel
- Kies voor Netwerk- en Internetverbindingen / Network and Internet Connections
- Kies voor Windows Firewall:



- Kies voor Uitgeschakeld (niet aanbevolen) / Off (not recommended)
- Klik op OK
- De hele firewall is dan uitgeschakeld, communicatie tussen King-server en King-client is weer mogelijk. *Let op:* het uitschakelen van de firewall brengt beveiligingsrisico's met zich mee! Probeer derhalve zo spoedig mogelijk methode I in uw netwerk te implementeren!